Poprawa jakości druku dla etykiet kurierskich Inpost drukarka XP-D4601B,

Opracował: Ireneusz Konieczny PHU WOJTAP WOJCIECH PYRKOSZ | ZAKOPIAŃSKA 49; 42-221 CZĘSTOCHOWA



Spis treści

Optymalizacja wydruku etykiet kurierskich Inpost	2
Instrukcja zmiany jakości druku w bezpośrednio na drukarce	6



https://autopakowacz.pl pomoc techniczna: 696 099 505

Optymalizacja wydruku etykiet kurierskich Inpost

Czasami zdarza się, że musimy drukować etykiety Inpost, które nie są czarno białe, ale tak jak widać poniżej, mają żółte elementy logo i pojawiają się lekko szare napisy.

Rejon kurierski	2023-09-12		Sorto	wnia	Stacja dor	ęczająca
Ae5	Mikrorejon M			K	L	LU
				00245		
Numer paczki: EOO		210500000245	000	09245	04	4.14
Odhiorsa	JUUU107	210500009245	04	Tuo postkiu		1/1
Odbiorca:				тур расzкі:		Paczka
				Wysokość:		5.00 cn
	-	1000		Długość:		25.00 cn
				Szerokość:		10.00 cm
				Waga rzeczy	wista:	1.00 kợ
Nadawca:		Woit	ap	Waga gabar	ytowa:	0.21 k
		Zakopiańska	49			
	С	zęstochowa 42-2 Adam Szkwar	21 - rek	WERYFIK/	ACJA WA	GI
		6924531	50	UBEZPIEC	ZENIE:	0.00
Platnik:				POBRANI	E:	0.00 PLN
				Data wydrul	KU: 2023	-09-13 09:06
				NADANIE	W PACZKO	
Uwagi: zasilacz			ŀ		Standa	rd
Lashaoz			F	MPK:		
Administrato	orem danych osobo	wych jest InPost Sp. z o.o. z siedz	zibą w Kra	kowie. Więcej info	rmacji na inpost.j	ol.

Aby zmienić (poprawić) jakość wydruku należy zmienić prędkość i gęstość wydruku, w tym celu wchodzimy w "Preferencje drukowania" (1) naszej drukarki:

https://autopakowacz.pl



pomoc techniczna: 696 099 505

R Ireneusz Konieczny ikonieczny@wojtap.pl	Bluetooth i urządzenia > Drukarki i skanery > Xprinter XP-D4601B	
Znajdž ustawienie Q	Xprinter XP-D4601B Ustaw jako domyślne Stan drukarki: Offline	Usuń
System		
8 Bluetooth i urządzenia	Ustawienia drukarki	
▼ Sieć i Internet	Otwórz kolejkę wydruku	C
🖌 Personalizacja		
👔 Aplikacje	Drukuj stronę testową	Ø
💄 Konta		
Ozas i język	Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemow	ک
Granie	Właściwości drukarki	Ø
Vłatwienia dostępu	0	
Prywatnosc i zabezpieczenia	Preferencje drukowania Orientacja, kolejność stron, strony na arkusz, obramowania, źródło papieru	ß
Vindows Opdate	Właściwości sprzętu	Ø
	Więcej ustawień urządzeń i drukarek	Ø

Następnie klikamy zakładkę "Opcje" (2), odznaczamy CheckBox "Użyj aktualnych ustawień drukarki" (3)

Ustawienia strony Grafika Materiał Opcje Informacje	
Opcje drukarki Użyj aktualnych ustawień drukarki Szybkość wdruku: 152.40 mm/s 3 asność: 8	
Format graficzny Bezpośrednio do bufora: Automatycznie Przechowywana grafika: Automatycznie	



Zmniejszamy prędkość wydruku (4) na wartość 101.60 mm/s, oraz zwiększamy "Jasność" (5) na poziom 10

🖶 Preferencje drukowania: Xprinter XP-D4601B	×
Ustawienia strony Grafika Materiał Opcje Informacje Opcje drukarki Użyj aktualnych ustawień drukarki	1
Szybkość wydruku: 101.60 mm/s Jasność: 3 5	
- Format graficzny	1
Bezpośrednio do bufora: Automatycznie	
Przechowywana grafika: Automatycznie	
6	1
OK Anuluj Zastosuj Pomoc	



https://autopakowacz.pl pomoc techniczna: 696 099 505

Przechodzimy jeszcze na zakładkę "Grafika"

🖶 Preferencje drukowania: Xprinter XP-D4601B (Kopia 2)	\times
Ustawienia strony Grafika Materiał Opcje Informacje	
Rozdzielczość: 8,0 dpmm x 8,0 dpmm ▼	
Symulowanie kolorów	
 Brak Półcienie Uporządkowany Algebraiczny Rozpraszanie błędów Dopasowanie kolorów urządzenia. Konfiguracja symulowania kolorów 	
Kolor Kontrola koloru: Jednokolorowa	
Dopasowanie koloru obrazu:	
Rejestracia koloru	\searrow
OK Anuluj Zastosuj Pomo	DC

Zaznaczamy "Rozpraszanie błędów"

Zatwierdzamy wszystkie zmiany klikając "Zastosuj" (6)

Parametry podane w tej instrukcji są moim zdaniem optymalne dla poprawy czytelności napisów i grafiki, ale oczywiście można je modyfikować we własnym zakresie.

Uwaga:

Zmiany te są przeprowadzane na sterowniku danego komputera z systemem Windows i tylko w przypadku wydruku z tego konkretnego urządzenia przyniosą skutek. Jeżeli chcemy aby podobne zmiany ustawień obowiązywały przy drukowaniu z dowolnego urządzenia należy zmienić ustawienia bezpośrednio na drukarce.





Instrukcja zmiany jakości druku w bezpośrednio na drukarce

Aby zmienić jakość wydruku na drukarce należy zmienić prędkość wydruku i gęstość (jasność). W tym celu należy podłączyć drukarkę kablem USB do komputera z systemem Windows, następnie uruchomić program "DiagnosticTool" (do pobrania ze strony <u>https://autopakowacz.pl/sterowniki</u>) Po uruchomieniu programu klikamy kolejno: "Get Status" (1), "Printer Status" powinien zapalić się na zielono.

- (2) "Get" oprogramowanie wczyta aktualne ustawienia drukarki
- (3) zmieniamy parametr "Speed" dopuszczalne wartości 1-8

(4) zmieniamy parametr "Density" dopuszczalne wartości 0-18

anguage		Unit			Interface			Printer	Status		-
English	~	inch	⊖ mm		USB		Setup	•	Standby	/	Get Status
nter Configuration	File Manager	Command Tool	System Pr	inter Settings							
Printer Function		Printer Configura	ation								
Calibrate Sen:	sor	Version	XP-D46018	B Version: 1.03	32 EZD		Cutting Counter	0			
Ethorne t Oot		Serial NO	4601BOE2	2A130 Check	Sum 089582	2CA	Mileage	0.0453			
Ethernet Setu	Ip	Common Z	D	RS-232 BT	WIFI	8					
RTC Setup		Speed		3	-		Ribbon		OFF	~	
		Density		4	~ 、		Ribbon Sensor			~	
Factory Defai	ult	Paper Width		3,94 i	nch	4	Ribbon Encoder E	irr		~	
Reset Printe	er	Paper Heigh	t	7,09 i	nch		Code Page		850	~	
		Media Sense	or	GAP	\sim		Country Code		001	~]
Print TestPag	ge	Gap		0,16 i	nch		Hea-up Sensor		ON	~	
		Gap Offset		0,00 i	nch		Reprint After Erro	or	ON	~	J
Configuration F	Page	Post-Print A	ction	TEAR	~		Maximum Length		10,00	inch	
		Cut Piece		0			Gap Inten		3		
Dump Text		Reference		0 0			Bline Inten		2		
Ignore AUTO B	45	Direction		0 ~ 0	~		Continuous Inten		2		
ignore Ao ro.b.	~	offset		0			Threshold Detect	tion		~]
Password Set	up	Shift X		0			6	5			2
		Shift Y		0				1			
Exit Line Setu	ip	Clear			Load	Sa	ve		Set		Get

- (5) wysyłamy nowe ustawienia do drukarki
- (6) zapisujemy

Od tej pory wszystkie wydruki będą przeprowadzane z zastosowaniem nowych ustawień.



Dziękujemy za zakup naszej drukarki w razie jakichkolwiek problemów zachęcamy do kontaktu z pomocą techniczną pod numerem telefonu **696 099 505.**

Jeśli ktoś potrzebuje pomocy w instalacji możemy połączyć się z Państwa komputerem za pomocą programu AnyDesk (do pobrania ze strony <u>https://anydesk.com</u>) i wykonać taką instalację.